

学校サーバー


ホームページビルダーによる カスタム画面の登録事例

(附3)学校のためのサーバ画面の作成(カスタマイズ) 補足資料

2007-1-26

カスタム画面の作成


本事例ではチャット1をカスタマイズ画面から起動する様にします。



カスタマイズ画面を作成します。


カスタム画面の作成

カスタマイズ画面のチャット1に「学校サーバー」へのリンクをはってチャットが起動できるようにします。



・「チャット1」などのボタンを右クリックして「リンクの設定」をクリックする。

カスタム画面の作成




・「ファイル名」にチャットのリンク先を指定します。 指定後「OK」をクリックする。

リンク先URLは「学校サーバー操作説明書」の(附3)学校のためのサーバー画面の作成を参照してください。

サーバへの画面の転送

作成したカスタマイズ画面を「学校サーバー」へファイルバッチ転送してサーバーへ登録します。
手順は1. 転送パラメータを作成 2. カスタマイズ画面のファイル属性変更 3. 転送 となります。


1. 転送パラメータの作成



- ・タスクバーの「ページの公開」をクリックする。
- ・「転送設定」を選択します。


サーバへの画面の転送

ファイルバッチ転送するための新規パラメータを作成します。



- ・「新規作成」をクリックする。


サーバへの画面の転送



・転送パラメーターに「名前」をつける。この例では“5年1組”です。


サーバへの画面の転送

転送パラメータの内容を設定します。




- ・プロバイダーの選択 :「その他」を選択
- ・FTPサーバー名 :学校サーバのIPアドレスを指定
- ・FTPアカウント :カスタマイズ画面を登録する学校サーバーのユーザID
(学校サーバーメニューの「ユーザID登録」で登録したID名)
- ・FTPパスワード :カスタマイズ画面を登録する学校サーバーのユーザーパスワード(上記ユーザIDのパスワード)

サーバへの画面の転送



- ・LAN経由で学校サーバーにアクセスし現行フォルダーが表示されるので「public_html」をクリックする。(カスタマイズ画面を登録するフォルダーを指定する)

サーバへの画面の転送




・転送先フォルダーが間違っていないか確認して「完了」をクリックする。

転送先フォルダー : /ramdisk/varhome/home/ユーザID/public_html

(フォルダーが間違っている場合は「参照」をクリックして調整する)

サーバへの画面の転送




- ・転送パラメータが作成されていることを確認して「閉じる」をクリックする。

(この例では“5年1組”の名前で転送パラメータが作成されています)

サーバへの画面の転送


カスタマイズ画面を実際に転送します。

転送に先立ちカスタマイズ画面のファイル属性を変更します




- 「ページの転送」をクリックする。

サーバへの画面の転送




・転送パラメータを選択して「次へ」をクリックする。

サーバへの画面の転送




- ・「転送対象ファイルの一覧」をクリックする。

サーバへの画面の転送



・「すべて選択」をクリックする。


サーバへの画面の転送



ファイル属性変更が指定されたファイルが反転表示されるので次の操作画面ページへ進む

サーバへの画面の転送

ファイル属性の指定




・アクセス権の変更Windowの設定

所有者	グループ	その他
読み取り	読み取り	読み取り
書き込み	実行	実行
実行		

・アクセス権が「755」と表示されていることを確認して「変更」をクリックする。


サーバへの画面の転送



・転送する任意のファイルをクリックして「アクセス許可」が「755」であることを再度確認して「OK」をクリックする。


(「755」で無い場合は前に戻ってアクセス権の設定をやり直す。)

サーバへの画面の転送



・ファイル転送するための環境すべてが整ったので「完了」をクリックする。

サーバへの画面の転送



- ・「終了」をクリックする。